



JÄRBO

92799





92799

NORRSKEN – MÖSSA

Många finska stickmönster har genom tiderna fått sin inspiration från naturen i norr. Mönstret i den här mössan påminner om norrskenet som dansar över himlen. Tack vare korta flotteringar passar mössan Norrsken utmärkt för dig som inte har stickat flerfärgsmönster tidigare.

GARN Alpacka Solo (100 % alpacka, ca 50 g = 167 m)

GARNALTERNATIV

Järbo 2 tr ull (100 % ull, ca 100 g = 300 m)

Elise (60 % bomull, 40 % akryl, ca 50 g = 168 m)

Junior (70 % akryl, 30 % polyamid, ca 50 g = 168 m)

STICKFASTHET ca 28 m mönsterstickning med st 3,5 mm = 10 cm

STORLEK 1 (2)

MÖSSANS LÄNGD 22,5 cm (med vikt resår), 32 cm (med ovikt resår)

MÖSSANS BREDD 22 (23) cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 50 g (fg 29101, eggshell white)

Fg 2: Ca 50 g (fg 29104, coconut brown)

Fg 3: Ca 50 g (fg 29124, ocher brown)

STRUMPSTICKOR 3 och 3,5 mm

TILLBEHÖR markörer

SVÄRIGHETSGRAD ✖ ✖

DESIGN Ronja Hakalehto

FÖRKLARINGAR

Resår

Sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–* till varvets slut.

Rundstickad slätstickning

Sticka alla varv räta.

Mönsterstickning

Sticka enligt diagram och anvisningar.


MÖSSA

Lägg upp 116 (120) m och förbered för rundstickning. Placera markör i början av varvet.

Sticka 15,5 cm resår med fg 3.

Byt till de tjockare stickorna, sticka 1 varv rm med fg 1 och öka samtidigt 8 m = 124 (128) m.

Sticka 1 varv rm med fg 1.



□ fg 1
 ■ fg 2
 ■ fg 3



Sticka sedan mönster från varv 1 i diagrammet.
 Upprepa mönsterrapporten med 4 maskor totalt 31 (32) gånger.
 Sticka varv 2–31.

Ta av kontrastfärgerna och sticka ett varv rm med fg 1 och plm enligt följande:
 sticka 15 (16) rm, plm,
 sticka 16 (16) rm, plm,
 sticka 15 (16) rm, plm,
 sticka 16 (16) rm, plm,
 sticka 15 (16) rm, plm,
 sticka 16 (16) rm, plm,
 sticka 15 (16) rm, plm,
 sticka 16 (16) rm.

Minska för mössans topp enligt följande:
 Rm fram till 2 m före markören, 2 rm tills, upprepa *-* till varvets slut.
 Minska som ovan på varje varv.

Fortsätt minska tills du har 12 (16) m kvar.
 Ta av garnet, dra det genom alla m och dra åt.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar.
 Blöt upp mössan i ljummet vatten och pressa ur vattnet genom att rulla in den i en handduk.
 Spänn ut den enligt mått och låt den torka plant.
 Gör en tofs med en diameter på 6,5 cm och fäst den på mössan.



TIPS & RÅD

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen.
Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål.
Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form.
För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen.
Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan.
Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund.
Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger.
Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

FÖRKORTNINGAR

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm

SVÅRIGHETSGRAD

* = Passar dig som nyss börjat sticka eller virka
** = Passar dig som stickat eller virkat en del
*** = Passar dig som är van stickare eller virkare

Se eventuella rättelser på www.jarbo.se/rattelser

© COPYRIGHT Nordanå Crafts AB. Reproduction and publication of materials and texts is not permitted without the consent of Nordanå Crafts AB.